



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПОМОЩИ**
ПРОПАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ



**лига
безопасного
интернета**

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ
РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

НЕ СТОИТ ОТБИРАТЬ У РЕБЁНКА КАБЕЛЬ ОТ КОМПЬЮТЕРА!

Иногда лучше поменять функции в настройках, и он не сможет использовать гаджет, игру или сидеть в социальных сетях дольше положенного времени, а также не увидит опасную информацию.

Родительский контроль - самый популярный метод защиты ребенка от предполагаемого негативного воздействия в Интернете. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 41% опрошенных родителей использует приложения родительского контроля и только 19% родителей вообще не предпринимают никаких мер по защите ребенка в Интернете.

В условиях доступности информации и отсутствия возрастных ограничений, родительский контроль является эффективной функцией, которая поможет уберечь ребенка от воздействия деструктивного контента, а также от нежелательных знакомств.

Обратите внимание на наши пошаговые инструкции: как это сделать самостоятельно!




СОДЕРЖАНИЕ




Настройка на Android	4
Настройка на iOS	7
Настройка параметра «Контент и конфиденциальность».....	7
Блокировка покупок в iTunes Store и App Store	8
Предотвращение доступа к ненормативному контенту и возрастной ценз	8
Блокировка контента из Интернета	9
Ограничение использования Siri для поиска в Интернете	10
Ограничения для приложения с играми Game Center	10
Возможность изменять настройки конфиденциальности	11
Возможность изменять другие настройки и функции	11
Программы Родительского контроля	12
Kaspersky Safe Kids	12
Google Family Link.....	12
Parental Control Croha	12
McAfee Safe Family.....	13
Norton Family.....	13
Настройка игровых приставок	14
PlayStation	14
Xbox	15
Настройка в социальных сетях	16
ВКонтакте	16
Tik Tok.....	16
Настройка в YouTube	17
Родительский контроль от операторов связи	18
Мегафон	18
МТС.....	18
Теле2	18
Настройка родительского контроля на Wi-Fi роутере	19

НАСТРОЙКА НА ANDROID

Функция родительского контроля на устройствах Android называется **Family Link**. Для ее активации понадобится создать аккаунт в Google.




Приложение Family Link также можно скачивать на другие устройства и использовать его для контроля браузера Google Chrome и сайта YouTube.




Чтобы настроить родительский контроль на устройстве Android ребенка вам необходимо проделать следующие действия:

1 Откройте приложение «Настройки» на устройстве ребенка.


2 Нажмите Google, затем Родительский контроль.




3 Нажмите Начать.




4 Выберите Ребенок или подросток.



5 Нажмите Далее.



6 Выберите аккаунт ребенка или создайте новый.



7 Нажмите Далее, затем войдите в свой (родительский) аккаунт.



8 Следуйте дальнейшим инструкциям по настройке родительского контроля. В ходе настройки ребенок должен будет дать свое согласие на использование родительского контроля.

Для изменения настроек родительского контроля и удаленного управления устройством ребенка родитель может установить на свое устройство приложение «Family Link (для родителей)». Скачайте его из Google Play (для Android) или App Store (для iOS).


Что позволяет делать функция родительского контроля на устройствах Android:

- Менять некоторые настройки аккаунта ребенка.
- Помогать ребенку входить в аккаунт Google на разных устройствах.
- Управлять настройками истории местоположений и истории приложений и веб-поиска, от которых зависит, как Google собирает и обрабатывает данные вашего ребенка.
- Разрешать или запрещать ребенку предоставлять доступ к своему аккаунту сторонним приложениям и сайтам.
- Разрешать или запрещать тебе скачивать приложения из Google Play.
- Блокировать нежелательные приложения.
- Отслеживать, где находится ребенок (если одно из контролируемых вами устройств у него с собой).
- Просматривать, какие приложения и как долго использует ребенок.
- Устанавливать, сколько ребенок может пользоваться устройством в течение дня.
- Блокировать устройства на расстоянии, когда пора делать уроки или ложиться спать.
- Блокировать или разрешать доступ к сайтам в Chrome.
- Включать и отключать Безопасный поиск.
- Указывать, какой контент ваш ребенок может просматривать, покупать и скачивать в Google Play.

Также через функцию Family Link контролируется активность ребенка в браузере Google Chrome. Для этого необходимо, чтобы ребенок использовал свой аккаунт Google для входа в браузер Google Chrome.

Как ограничить доступ ребенка к определенным сайтам?

1. Откройте приложение Family Link.
2. Выберите профиль ребенка.
3. Нажмите Настройки затем Google Chrome.
4. Выберите нужный параметр:
 - **Одобрить доступ ко всем сайтам.** Ваш ребенок сможет посещать все сайты, кроме заблокированных вами.
 - **Блокировать сайты для взрослых.** Стопроцентной гарантии не даст ни один фильтр, но большинство сайтов с материалами сексуального характера и сценами насилия будет заблокировано.
 - **Разрешить только одобренные сайты.** Ваш ребенок сможет посещать одобренные вами сайты.
5. Чтобы разрешить или заблокировать определенные сайты, нажмите Управление сайтами.
6. Управлять аккаунтом ребенка также можно в его профиле на сайте g.co/YourFamily




Как одобрить или заблокировать сайт

1. Откройте приложение Family Link Family Link.
2. Выберите профиль ребенка.
3. Нажмите Настройки, затем Google Chrome затем Управление сайтами, затем Одобренные или Заблокированные.
4. В правом нижнем углу экрана нажмите «Добавить исключение».
5. Добавьте сайт (например, www.google.com) или домен (например, [google](https://google.com)). Когда вы добавляете сайт, обязательно указывайте префикс [www.](https://www.google.com) (пример: www.google.com вместо google.com).
6. В левом верхнем углу экрана нажмите «Заккрыть».

НАСТРОЙКА НА iOS

С помощью параметра «Контент и конфиденциальность» и функции «Экранное время» можно блокировать или ограничивать доступ к определенным приложениям и функциям на устройстве вашего ребенка. Также можно установить ограничения в отношении нежелательного контента, покупок, загрузок и конфиденциальности в настройках устройства iPhone, iPad или компьютера Mac.


Настройка параметра «Контент и конфиденциальность»




1 Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».




2 Нажмите «Продолжить» и выберите вариант «Это устройство моего ребенка».



3 Следуйте указаниям, пока не появится запрос на ввод основного кода-пароля, введите его. Введите код-пароль повторно для подтверждения.



4 Нажмите «Контент и конфиденциальность». При необходимости введите код-пароль и выберите вариант «Контент и конфиденциальность».



5 Чтобы изменить код-пароль на устройстве вашего ребенка, перейдите в меню «Настройки» > «Экранное время» > [имя ребенка]. Затем нажмите «Изменить код-пароль Экранного времени» или «Выключить код-пароль Экранного времени» и подтвердите изменения.

Блокировка покупок в iTunes Store и App Store

Можно исключить для вашего ребенка возможность устанавливать или удалять приложения, осуществлять встроенные покупки и т.д. Чтобы заблокировать покупки или загрузки в iTunes Store и App Store, выполните следующие действия:


1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность». При необходимости введите пароль.
3. Нажмите «Покупки в iTunes Store и App Store».
4. Выберите настройку и установите значение «Не разрешать».

Предотвращение доступа к ненормативному контенту и возрастной ценз

Можно предотвратить воспроизведение музыки с ненормативным контентом и просмотр фильмов или телешоу с определенным возрастным цензом. Приложения имеют возрастной ценз, который можно изменить с помощью ограничений в отношении контента.

Чтобы ограничить доступ к ненормативному контенту и применить возрастной ценз, выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность», а затем — «Ограничения контента».
3. Выберите настройки для каждой функции или настройку в разделе «Разрешенный контент магазина».
4. Типы контента, доступ к которому можно ограничить:
 - Музыка, подкасты, новости и тренировки: исключите возможность воспроизводить музыку, видеоклипы, подкасты, новости и тренировки с ненормативным контентом.
 - Видеоклипы: исключите возможность искать и просматривать музыкальные видеоклипы.
 - Музыкальные профили: исключите возможность предоставлять друзьям общий доступ к тому, что вы слушаете, и отображать то, что слушают они.
 - Фильмы: исключите фильмы с определенным возрастным цензом.
 - Телешоу: исключите телешоу с определенным возрастным цензом.
 - Книги: исключите контент с определенным возрастным цензом.
 - Приложения: исключите приложения с определенным возрастным цензом.
 - Блиц-приложения: исключите блиц-приложения с определенным возрастным цензом.





Блокировка контента из Интернета

iOS и iPadOS могут автоматически фильтровать веб-контент, чтобы ограничить доступ к материалам для взрослых в Safari и других приложениях на устройстве вашего ребенка. Можно добавить определенные веб-сайты в список разрешенных или заблокированных либо же предоставить доступ только к разрешенным веб-сайтам.


Выполните указанные действия:

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность», а затем введите пароль к функции «Экранное время».
3. Нажмите «Ограничения контента», а затем — «Веб-содержимое».
4. Выберите один из вариантов: «Неограниченный доступ», «Лимит сайтов для взрослых» или «Только разрешенные веб-сайты».
5. В зависимости от предоставленного доступа может потребоваться добавить определенные сведения, например, адрес веб-сайта, который необходимо заблокировать.

Ограничение использования Siri для поиска в Интернете

Чтобы ограничить возможности Siri, выполните следующие действия:


1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность», а затем — «Ограничения контента».
3. Прокрутите вниз до пункта Siri и выберите нужные настройки.
4. Можно ограничить следующие возможности Siri:
 - Поиск контента в Интернете: запретите Siri выполнять поиск в Интернете.
 - Ненормативная лексика: запретите Siri отображать ненормативную лексику.



Ограничения для приложения с играми Game Center

Чтобы ограничить возможности приложения Game Center, выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность», а затем — «Ограничения контента».
3. Прокрутите вниз до пункта Game Center и выберите нужные настройки.
4. Можно ограничить следующие возможности приложения Game Center:
 - Многопользовательские игры: исключите возможность играть в многопользовательские игры, разрешите играть только с друзьями или с любыми пользователями.
 - Добавление друзей: исключите возможность добавлять друзей в Game Center.
 - Играть с друзьями: исключите возможность делиться списком друзей пользователя Game Center с играми сторонних разработчиков.
 - Запись экрана: исключите возможность записывать изображение с экрана и звук.
 - Многопользовательские игры рядом: исключите возможность включать настройку для игр рядом.
 - Обмен личными сообщениями: исключите возможность пользоваться голосовым чатом, а также отправлять и получать произвольные сообщения с приглашениями в игру или в друзья.
 - Изменения видимости профиля: исключите возможность изменять настройки конфиденциальности профиля.
 - Изменения аватара и псевдонима: исключите возможность изменять аватары и псевдонимы в Game Center.



Возможность изменять настройки конфиденциальности

Настройки конфиденциальности на вашем устройстве позволяют контролировать доступ приложений к хранящимся на устройстве сведениям или аппаратным функциям. Например, можно позволить приложению для социальных сетей запрашивать разрешение на использование камеры, чтобы делать и отправлять снимки.

Чтобы разрешить изменение настроек конфиденциальности, выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность». При необходимости введите пароль.
3. Нажмите «Конфиденциальность» и выберите настройки доступ к которым необходимо запретить.
4. Вот некоторые настройки и возможности, доступ к которым можно запретить:
 - Службы геолокации: запретите приложениям и веб-сайтам получать доступ к местонахождению.
 - Контакты: запретите приложениям получать доступ к контактам.
 - Фото: запретите приложениям получать доступ к фотопленке.
 - Поделиться геопозицией: запретите приложениям «Сообщения» и «Найти друзей» получать доступ к сведениям о местонахождении.
 - Доступ Bluetooth: запретите устройствам и приложениям передавать данные через Bluetooth.
 - Микрофон: запретите приложениям получать доступ к микрофону.
 - Распознавание речи: запретите приложениям получать доступ к функциям «Распознавание речи» и «Диктовка».
 - Реклама: запретите изменять настройки, связанные с рекламой.
 - Медиа и Apple Music: запретите приложениям получать доступ к фотографиям, видеороликам или медиатеке.

Возможность изменять другие настройки и функции

Разрешить изменение других настроек и функций можно так же, как и в случае с настройками конфиденциальности:

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите функцию «Экранное время».
2. Нажмите «Контент и конфиденциальность». При необходимости введите пароль.
3. В разделе «Разрешение изменений» выберите функции или настройки, для которых нужно изменить разрешение изменять, а затем — «Да» или «Запретить».
4. Вот некоторые настройки и возможности, которые можно изменять:
 - Код-пароль: запретите изменять пароли.
 - Учетная запись: запретите изменять учетные записи в разделе «Пароли».
 - Сотовые данные: запретите изменять настройки, связанные с передачей данных по сотовой сети.
 - Громкие звуки тише: запретите изменять настройки громкости для безопасного прослушивания.
 - Телепровайдер: запретите изменять настройки, связанные с телепровайдером.
 - Фоновая активность приложений: запретите изменять работу фоновых приложений.

ПРОГРАММЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Kaspersky Safe Kids

Программа для родительского контроля от лаборатории Касперского.
Функционал программы позволяет:

- Контролировать экранное время ребенка.
- Блокировать нежелательный контент.
- Фильтровать приложения и сайты.
- Отслеживать и контролировать местоположение ребенка.
- Контролировать поисковые запросы ребенка в YouTube.
- Контролировать активность ребенка ВКонтакте – вы сможете просматривать историю публикаций на странице и изменение в списке друзей.



Данная программа универсальна и может быть установлена на компьютеры Windows или MacOS, а также на устройства с системами Android или iOS.

Приложение можно скачать на официальном сайте: <https://www.kaspersky.ru/safe-kids#>

Google Family Link

Данное приложение подходит для устройств на Android, iOS и веб-браузера Google Chrome. Чтобы воспользоваться им необходимо, чтобы и у родителя, и у ребенка был Google-аккаунт, под которыми они зайдут на свои устройства.

Данное приложение также позволяет:

- Отслеживать экранное время.
- Контролировать скачиваемые и запускаемые ребенком приложения.
- Удаленно запрещать загрузку подозрительного контента.
- Контролировать доступ к YouTube.
- Контролировать сайты и поиск через браузер Google Chrome.
- Отслеживать, где находится ребенок.



Найти приложение можно по ссылке: <https://families.google.com/intl/ru/familylink/>

Parental Control Croha

Родительский контроль «Кроха». Мобильное приложение для устройств на Android и iOS.

Приложение позволяет:

- Отслеживать текущее местоположение ребенка.
- Просматривать последние фото или картинки, которые делал или получал ребенок.
- Блокировать приложения.
- Контролировать экранное время и время, которое ребенок проводит в приложениях.
- Отслеживать телефонные контакты ребенка – добавлять или удалять контакты, отслеживать изменения в телефонной книге и историю звонков.
- Отслеживать смс-переписки ребенка.
- Контролировать доступ к сайтам, на которые заходит ребенок.
- Контролировать просматриваемый на YouTube контент.



Найти приложение можно на официальном сайте: <https://parental-control.net/>

McAfee Safe Family

Универсальная программа для родительского контроля, которую можно установить на устройства Android, iOS, macOS и Windows.

Она также позволяет:

- Контролировать экранное время ребенка.
- Блокировать и ограничивать доступ к приложениям.
- Блокировать и ограничивать сайты.
- Создавать время отдыха от цифровых устройств.
- Следить за местонахождением своих детей.

The logo for McAfee Safe Family, featuring the McAfee shield icon in red, followed by the word "McAfee" in red and "Safe Family" in a smaller red font to the right.

Найти приложение можете на официальном сайте: <https://www.mcafee.com/ru-ru/parental-controls/mcafee-safe-family.html>

Norton Family

Приложение для родительского контроля, совместимое с Android, Windows и iOS.

Приложение позволяет:

- Контролировать экранное время
- Контролировать поиск и веб-сайты, на которые заходит ребенок.
- Отслеживать видеоролики YouTube, которые просматривают дети.
- Контролировать установку мобильных приложений (только на устройствах Android).
- Дистанционно блокировать устройство.
- Получать ежемесячные/еженедельные отчеты об активности детей в интернете.



The logo for Norton Family, featuring a yellow checkmark icon inside a circle, followed by the word "Norton" in a large, bold black font and "Family" in a smaller black font below it.

Найти приложение можно на официальном сайте: <https://ru.norton.com/norton-family>



НАСТРОЙКА ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК PlayStation

На игровых приставках PlayStation вы можете найти настройки родительского контроля. Чтобы настроить ограничения родительского контроля, вам понадобится ваша собственная учетная запись для PlayStation Network и учетные записи для каждого ребенка. После этого:




1 На консоли PlayStation выберите **Настройки > Настройки родительского контроля/управление семьей > Управление семьей**. Возможно, для подтверждения потребуется ввести пароль.

2 Выберите детскую учетную запись, для которой вы хотите установить ограничения, и выберите функцию, которую хотите настроить.

В разделе «Управление семьей» вы можете:


- Задавать ограничение игрового времени.
- Задавать месячный лимит расходов.
- Ограничивать общение с другими игроками в чатах, обмен сообщениями и приглашениями в игру.
- Ограничивать просмотр виде, изображений и текстов, созданных другими игроками.
- Задавать возрастной рейтинг для игр.
- Фильтровать материалы по возрасту.




Доступны приложения для iOS и Android.

Xbox


Для установки родительского контроля на приставках Xbox вам понадобится приложение Xbox Family Settings. Данное приложение совместимо с устройствами Android и iOS. Чтобы активировать родительский контроль, следует совершить следующие действия:



1 Создайте учетную запись Microsoft и войдите в нее на консоли Xbox.



2 Снова нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть гид, и выберите Профиль и система > Настройки > Учетная запись > Родительский контроль > Управление членами семьи > Добавить в семью.



3 Выберите профиль человека, которого нужно добавить, и нажмите кнопку A на геймпаде.



4 Контролировать функции родительского контроля вы можете в настройках, в разделе родительский контроль или в приложении для телефона Xbox Family Setting

Вы можете:

- Настраивать экранное время ребенка и его учетную запись.
- Контролировать многопользовательские игры.
- Получать и одобрять или отклонять уведомления о покупках.
- Управлять списком друзей вашего ребенка.
- Отслеживать игровую активность членов семьи.

НАСТРОЙКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКонтакте

Минимальный возраст, установленный при регистрации в социальной сети ВКонтакте, – 14 лет. Если при регистрации указан возраст от 14 до 18 лет, то страницы и сообщества с ограничением по возрасту 18+, будут недоступны для несовершеннолетних. В социальной сети не предусмотрена функция родительского контроля, но проверять нахождение ребенка в социальной сети возможно с помощью сторонних приложений родительского контроля и настроек браузера.






Tik Tok

В социальной сети TikTok возможно контролировать время использования приложения ребенком, ограничить обмен личными сообщениями и просмотр нежелательного контента. С этой целью разработчики включили функции родительского контроля, но для этого родителям необходимо создать свою учетную запись и синхронизировать ее с детским аккаунтом.






Чтобы настроить родительский контроль в TikTok ребенка вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте приложение TikTok на смартфоне своего ребенка.
2. Перейдите в меню «Настройки» и выберите раздел «Настройки и конфиденциальность».
3. Нажмите «Семейные настройки», а затем — «Безопасный режим».
4. После появившегося вопроса о том, кто пользуется этим аккаунтом, выберите «Ребенок». На экране появится QR-код.
5. Далее возьмите свой смартфон и зайдите в приложение TikTok.
6. Повторите действия под пунктами 2 и 3.
7. На своем устройстве выберите «Родитель», после вопроса о том, кто пользуется аккаунтом.
8. Отсканируйте QR-код ребенка со своего смартфона.




Настройка в YouTube


Для использования функций родительского контроля предварительно необходимо создать аккаунт ребенка в приложении «YouTube детям» для Android или iOS.




Откройте приложение и войдите в свой Google-аккаунт.



Создайте профиль ребенка, укажите имя и возраст.



Укажите возрастную категорию видео, которые ребенок будет смотреть в приложении.



После завершения ребенок сможет пользоваться приложением с текущими настройками родительского контроля. Для их изменений воспользуйтесь кнопкой «Родительский контроль» в вашем аккаунте на YouTube.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ОТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

Мегафон

С услугой «Родительский контроль» вы можете узнать местоположение вашего ребенка, историю перемещений за день, отмечать зоны и получать SMS-оповещение, если он их пересечёт. Возможно ограничить доступ к онлайн-ресурсам, не предназначенным для детей, выбирать, какими приложениями и как долго может пользоваться ребёнок, блокировать подписки на платные сервисы, а также проверять баланс и заряд смартфона.

Для того, чтобы подключить услугу на Мегафоне, необходимо:

1. Набрать команду *461*4# на своем телефоне, или в приложении «Родительский контроль». Для входа в приложение используйте свой номер.
2. Создайте профиль ребёнка и укажите его номер телефона — на него придёт SMS для получения согласия.
3. После подтверждения вы сможете управлять детским профилем и выбирать нужные функции.
4. Чтобы пользоваться всеми функциями, скачайте на смартфон ребёнка приложение «Родительский контроль».

МТС

Услуга «Родительский контроль» позволяет ограничивать доступ к веб-страницам, содержащим информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, экстремистские, пропагандирующие насилие или запрещенные вещества материалы. Услуга блокирует свыше 80 категорий опасного контента и запрещает прямой доступ более чем к 60 миллионам веб-сайтов на 23 языках, включая русский.

Для того, чтобы подключить услугу на МТС, необходимо набрать команду *111*786# на телефоне ребенка, отправить SMS на номер 111 с текстом 786 или воспользоваться личным кабинетом.

Теле2

Услуга «Родительский контроль» позволяет родителям проверять местоположение ребенка, заряд аккумулятора, пополнять баланс, отслеживать и устанавливать запрет на использование интернета и посещение конкретных сайтов, а также получать смс «Позвони мне» с тревожной кнопки.

Для того, чтобы подключить услугу на Теле2, необходимо:

1. Активировать на телефоне несовершеннолетнего опцию «Мои родители».
2. На родительском телефоне, который становится «администратором» услуги, подключить приложение «Мои дети».
3. Со своего номера набрать комбинацию *119*01#, которая активирует предложение.
4. Выбрать расширенный или базовый функционал.
5. Отправить контактные данные детского смартфона в формате: *119*1*[номер ребенка]#.
6. Получить смс с подтверждением права на отслеживание.


НАСТРОЙКА РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ НА WI-FI РОУТЕРЕ

Настройки родительского контроля можно задать непосредственно на вашем Wi-Fi роутере, однако это является технически более сложной процедурой, нежели просто поиск и установка приложений.

Функцией установки родительского контроля обладает большинство современных роутеров. Для этого вам нужно:

1. Перейти в веб-интерфейс настройки роутера. Для этого подключитесь к Wi-Fi, после чего в адресной строке браузера нужно набрать <http://192.168.1.1> или <http://192.168.0.1>
2. Для входа используйте логин: admin и пароль: password, если они не менялись ранее.
3. Данный способ входа может не подойти конкретно для вашего устройства. Подробную информацию вы можете найти в инструкции вашего роутера или на сайте производителя.
4. В разделе «Дополнительные настройки» вы сможете найти функции «Блокировка сайтов» или «Родительский контроль».
5. Здесь вы сможете настраивать доступ к сайтам, добавлять и удалять доступ для отдельных устройств, настраивать разрешенное экранное время для подключения в Wi-Fi.

Особенности настройки родительского контроля может отличаться в зависимости от устройства, которым вы пользуетесь. Подробную информацию об этом вы, как правило, сможете найти на сайте производителя. Данная инструкция является базовым вариантом настройки.





Телефон горячей линии

8 800 700 5676



Сайт

найтиребенка.рф
ligainternet.ru

Соцсети



vk.com/liga
vk.com/find_child



t.me/ligainternet
t.me/findchild

